


Jak zainstalować moduł Prestashop.

Wymagania.

- Prestashop zainstalowany
- PHP 7.0 lub nowszy


Jak zainstalować.

1. Pobierz moduł: Najpierw musisz pobrać moduł, który chcesz zainstalować. Możesz to zrobić z oficjalnego PrestaShop Addons Marketplace lub ze strony internetowej strony trzeciej.




2. Zaloguj się do swojego zaplecza PrestaShop: Przejdź do zaplecza swojej witryny PrestaShop i zaloguj się za pomocą danych administratora.

3. Przejdź do sekcji „Moduły”: Po połączeniu kliknij opcję „Moduły” w menu po lewej




stronie.


4. Kliknij przycisk „Pobierz moduł”: Ta opcja znajduje się w prawym górnym rogu strony.



5. Wybierz plik modułu: Kliknij przycisk „Wybierz plik” i wybierz pobrany wcześniej plik modułu.



6. Zainstaluj moduł: Po pobraniu modułu zobaczysz przycisk „Zainstaluj”. Kliknij go, aby zainstalować moduł.



7. Skonfiguruj moduł: Po zakończeniu instalacji możesz uzyskać dostęp do ustawień modułu z sekcji „Moduły” zaplecza i skonfigurować go zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jak skonfigurować.

* Facebook Client ID

1

* Facebook Client Secret

2

* Facebook Connect

3

How to configure?

2

Facebook feed status: Connected

DISCONNECT FACEBOOK

* Enable Cache

4

☒ Yes

We highly recommend this option for performances, your slider will update every hours.

***Position of the slider** 5

Home
Display on the Homepage only

Bottom
Display on every page at the very bottom

***Style of navigation** 6

***Style of the slider** 7

***Style of corners** 8

***Force fullwidth** 9

***Color of slider elements** 10

- Jak zainstalować moduł Prestashop v1.0.0 -Strona5 / 6

- (3) Po wykonaniu punktów 1 i 2 połącz swoje konto na Facebooku
- (4) Włącz pamięć podręczną, aby Twój kanał na Instagramie był aktualizowany tylko co godzinę. Zwiększ wydajność swojej witryny.
- (5) Gdzie będzie wyświetlany moduł
- (6) Rodzaje nawigacji:
 - Brak: Tylko przeciągnij i upuść
 - Strzałki po obu stronach
 - Paginacja i bas
 - Obydwa
- (7) Styl suwaka, po prostu eksperymentuj, aby znaleźć styl, który Ci odpowiada
- (8) Jak okrągły będzie suwak
- (9) Czy suwak powinien mieć pełną szerokość, czy powinien pasować do głównego pojemnika
- (9) Kolor nawigacji (strzałki i paginacja)